X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · KÉSZLET

Tárhely karbantartó

A tárhelyes raktárak polcai, rekeszei: itt veheti fel őket utca / szám / emelet szerint, itt adhatja meg a kiszedési sorrendet adó blokkot és a típust, és itt generálhat vonalkódot, amelyet a kézi terminál olvas.

`Készlet › Tárhely karbantartó`


Tartalom

1. A tárhelyek listája
2. A tárhely adatai
3. Vonalkód generálás
4. Inaktiválás és törlés
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A tárhelyek listája



Tárhely karbantartó: balra a tárhelyek lapozható listája, jobbra egy frissen felvitt tárhely, generált vonalkóddal. Mintaadatokkal.

- A listában azoknak a raktáraknak a tárhelyei szerepelnek, amelyekhez joga van. Minden sor: a raktár kódja, a tárhely neve (utca/szám/emelet) és a típusa.
- **Kereső:** raktár kódra és névre, utcára, számra, emeletre; szóközzel több töredék is megadható (pl. `49 A0` = a 49-es raktár A0-s utcája).
- **Inaktív is?**: bekapcsolva az Inaktív típusú (megszűnt) tárhelyek is látszanak.
- Egy nagy raktárban több ezer tárhely is lehet: a lista alján lapozhat, és beállíthatja, hány sor legyen egy oldalon.

2. A tárhely adatai


Új tárhelyet az Új gombbal vehet fel; a program az előzőleg kijelölt tárhely raktárát ajánlja fel. A változásokat a Mentés gomb írja be.

MEZŐ	JELENTÉSE
Raktár	Melyik raktár tárhelye; csak a tárhelyes raktárak és boltok közül, amelyekhez joga van. **Mentés után nem módosítható**: rossz raktárnál törölje a tárhelyet, és vegye fel újra.
Utca, Szám, Emelet	A tárhely helye (sor, oszlop, szint), egyenként legfeljebb 10 karakter. Ezekből áll össze a **Tárhely neve** (pl. A0/001 vagy TESZT/01/2). Legalább az utcát vagy a számot meg kell adni. Egy raktárban ugyanaz a név csak egyszer szerepelhet.
Blokk	A bejárási sorrend: kiszedéskor a program blokk szerint vezeti végig a raktárost a tárhelyeken.

MEZŐ	JELENTÉSE
Vonalkód	A tárhely címkéjén lévő vonalkód (csak számjegy, legfeljebb 13); kiszedéskor és betároláskor a kézi terminál ezt olvassa. Két tárhelynek nem lehet ugyanaz a vonalkódja.
Típusa	Kézi, Targoncás, Gép, Üzemi, Átvevő, Zárolt, Inaktív, Átvett, Kiszedett. Kiszedéskor a típus is számít: pl. először a kézi, utána a targoncás tárhelyek jönnek.
Átadó	Átvevő tárhelynél: mely raktárak adhatnak át ide, vesszővel elválasztva. Üresen általános átvevő tárhely.
Megjegyzés	Rövid leírás.

Az **Állapot** kártya (csak meglévő tárhelynél) mutatja a tárhelyen lévő készletet, a hozzá rendelt cikkek számát és az utolsó módosítás idejét.

3. Vonalkód generálás



Vonalkód generálás: „Összes?” bekapcsolva minden vonalkód nélküli tárhely kap egyet.

A Vonalkód gomb ablakában két lehetőség van:

- **Összes? bekapcsolva:** minden vonalkód nélküli tárhely kap egy új, EAN-13 vonalkódot, utca/szám sorrendben. Ez a **teljes tárhely törzsre** fut, nem csak a kijelölt raktárra, és megerősítés után azonnal mentődik. A program kiírja, hány tárhely kapott vonalkódot.
- **Összes? kikapcsolva:** csak a kijelölt tárhely Vonalkód mezőjébe írja a következő szabad kódot; az adatbázisba a Mentés gomb írja be. Ha a tárhelynek már van vonalkódja, előbb rákérdez, felülírja-e.

A generált vonalkódok 3-assal kezdődnek, és sorszámot kapnak; a 13. jegy az EAN ellenőrző szám.

4. Inaktiválás és törlés

- A már nem használt tárhelyet állítsa **Inaktív** típusúra: eltűnik a listából (az „Inaktív is?” pipával előhozható), de a múltbeli mozgásai megmaradnak.
- A Törlés gomb megerősítés után csak azt a tárhelyet törli, amelyre semmi nem hivatkozik. Ha a tárhelyhez cikkek vannak rendelve, vagy volt rajta készlet, mozgás, kiszedés, leltár, betárolás, a program nem engedi törölni, és kiírja, mi használja.
- A hibásan, véletlenül felvitt, még nem használt tárhely törölhető.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Ebben a raktárban már van ilyen tárhely	Az utca / szám / emelet már foglalt ebben a raktárban; keresse meg a listában.
Ez a vonalkód már egy másik tárhelyé!	Adjon meg másikat, vagy generáljon újat a Vonalkód gombbal.
A vonalkód csak számjegyeket tartalmazhat!	A vonalkód mezőbe csak szám írható.
Az utca / szám / emelet legfeljebb 10 karakter lehet.	Rövidítse az értéket.
A raktár nem javítható	Mentett tárhely raktára nem cserélhető; törölje és vegye fel újra.
A tárhelyhez cikkek vannak rendelve	Előbb a cikkek hozzárendelését kell megszüntetni.
Nem törölhető, mert használatban van (…)	Állítsa a típusát Inaktívra.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.